



Un accessoire pratique
dans la cuisine, pensé
Zéro déchet.

Edwige – Miss Cactus

Carnet pour liste de courses Millefeuille

Tutoriel détaillé et patron



Voici le format du carnet de courses Millefeuille :

- Fermé : environ L 12,5 cm x H 17 cm
- Ouvert : environ L 25,5 cm x H 17 cm




Une réalisation zéro déchet :

- Remplissez ce carnet à partir des chutes de papier issues du découpage des patrons PDF 😊 !
Découpez dans ces chutes des rectangles de taille moyenne : H +/- 15 cm x L +/- 8 cm.
- Et utilisez vos chutes de tissus et d'élastique !

Vous trouverez le patron sous 2 formes :

- Le patron à imprimer ;
- La description des différentes pièces rectangulaires avec leurs côtes pour les reproduire sans avoir besoin d'imprimante.



*Je vous souhaite un agréable
moment de couture 😊 !*

Si vous aimez ce patron, n'hésitez pas à
partager vos réalisations et votre avis sur :



et



Instagram

en utilisant

[#misscactuscouture](https://www.instagram.com/misscactuscouture)
[@miss_cactus_couture](https://www.instagram.com/miss_cactus_couture)

Niveau de difficulté : 1/5 - débutant

Ce document est protégé par le droit d'auteur. Il est réservé à un usage privé et toute utilisation ou reproduction à des fins commerciales est interdite.


Table des matières

Description	Erreur ! Signet non défini.
Fournitures	3
Impression des patrons	Erreur ! Signet non défini.
Découpe	3
Pièces du patron	3
Montage	3
1. Assemblage de la couverture extérieure	3
a. Fixation des replis pour la liste de courses	3
b. Fixation de l'élastique pour le stylo	4
c. Assemblage de la partie extérieure	5
2. Assemblage des couvertures extérieure et intérieure	5
3. Assemblage final	6
a. Couture d'assemblage du haut et du bas de l'ouvrage	6
b. Placement des cartons	8
c. Dernière couture	9
Patron	10



Fournitures

- Toile ou coton enduit (peu épais) : 20 cm
- Doublure coton : 20 cm
- Elastique de 20 mm de large (pour le stylo) : 5 cm
- Carton : 2 rectangles de 11 cm x 15,5 cm



Pensez à utiliser vos chutes de tissus !

Découpe

Des **MARGES de couture de 1 cm** sont **COMPRISES** dans le patron.

Sur le patron, pour chaque pièce, la ligne de découpe est la ligne extérieure (avec une paire de ciseaux dessinée) ; la ligne de couture est également dessinée à 1 cm à l'intérieur.

Pièces du patron

- A. Dessus pour liste x 1 en tissu
- B. Repli x 2 en tissu
- C. Dessus pour stylo x 1 en tissu
- D. Dessous x 1 en tissu
- E. Intérieur x 1 en doublure

Montage

1. Assemblage de la couverture extérieure

a. Fixation des replis pour la liste de courses

- Pliez une première pièce **Repli (B.)** en deux sur sa hauteur (la ligne de pli est indiquée sur le patron), **ENVERS** contre **ENVERS**.



- Placez ainsi le Repli sur l'endroit de la pièce Dessus pour liste (A.), en haut de la pièce Dessus pour liste.
- Piquez proche du bord, simplement pour fixer les pièces entre elles.



- Pliez de même la seconde pièce Repli (B.) en deux sur sa hauteur (la ligne de pli est indiquée sur le patron), ENVERS contre ENVERS.
- Placez ainsi le Repli sur l'endroit de la pièce Dessus pour liste (A.), cette fois en bas de la pièce Dessus pour liste.
- Piquez proche du bord, simplement pour fixer les pièces entre elles.



b. Fixation de l'élastique pour le stylo

- Placez l'élastique, bien à plat, sur l'endroit de la pièce Dessus pour stylo (C.), au centre, à l'emplacement indiqué sur le patron.
- Piquez les extrémités de cet élastique très proche du bord, simplement pour le fixer sur le tissu.



Echelle
2 x 2 cm

Droit fil

CARNET LISTE DE COURSES MILLEFEUILLE

E. Intérieur

x 1 en doublure

Ligne de couture avec C. Dessus pour sylo

Ligne de pliure milieu

