



Un sac de sport à large ouverture et belle contenance, destiné à toute la famille et décliné en 2 tailles.

Edwige – Miss Cactus

Sac de sport Cassis

Tutoriel détaillé et patrons



Ce modèle de sac de sport se décline en **2 formats au choix** :

- Grand : environ **L 46 cm x H 26 cm x P 18 cm**
- Petit : environ **L 38 cm x H 21 cm x P 16 cm**

Ce livret comprend chacun des deux patrons correspondants.

Les pages d'instructions pour leur réalisation sont communes pour les deux modèles.



C'est parti ! Suivez-moi dans chaque étape de la confection de votre sac.

N'hésitez pas ensuite à partager votre réalisation et me faire connaître votre avis sur ce tutoriel. N'hésitez pas à les partager sur :



<https://www.miss-cactus.com/boutique/>



en utilisant [#misscactuscouture](https://www.miss-cactus.com/boutique/)

Niveau de difficulté : 3/5 - intermédiaire

Ce document est protégé par le droit d'auteur. Il est réservé à un usage privé et toute utilisation ou reproduction à des fins commerciales est interdite.

Table des matières

Fournitures	3
Une photo sur le tissu à motifs ?	3
Découpe	4
Pièces du patron	4
Plan de coupe :	5
Montage	6
1. Fixation de l'entoilage	6
2. Montage de la poche intérieure.....	7
a. Réalisation de l'attache intérieure avec anneau.....	7
b. Fixation de l'attache sur la poche	8
c. Réalisation de la poche.....	8
d. Pose de la poche.....	9
3. Réalisation de la poche extérieure	9
a. Montage de la poche	9
b. Découpe de l'ouverture de la poche sur la Face unie du sac.....	10
c. Couture de la poche sur la Face du sac.....	11
4. Pose de la grande fermeture Eclair	13
5. Préparation des sangles	15
a. Découpe des sangles	15
b. Pose de la boucle de réglage sur la sangle longue.....	15
c. Fixation de l'anneau rectangulaire sur les sangles courtes.....	15
6. Couture des petites sangles sur les Côtés.....	15
7. Assemblage du haut du sac	16
a. Assemblage des côtés.....	16
b. Couture d'assemblage des faces du sac	19
8. Coutures du fond en tissu du sac.....	22
a. Perçage des trous pour les rivets.....	23
b. Pose des rivets sur le fond en tissu uni.....	23
c. Couture d'assemblage du fond en tissu.....	23
9. Couture du fond en doublure.....	24
10. Dernières finitions	24
a. Fermeture de l'ouverture	24
b. Pose de la sangle longue.....	25
Patrons	26

Fournitures

TISSUS (en 140 cm de large)	GRAND	PETIT
▪ Tissu à motifs (toile, tissu imperméable pour sac ou similicuir) :	49 cm x 29 cm	41 cm x 24 cm
▪ Tissu uni (toile, tissu imperméable pour sac ou similicuir) :	40 cm	30 cm
▪ Doublure coton :	70 cm	55 cm
▪ Entoilage thermocollant :	65 cm	55 cm
▪ Entoilage rigide (pour renforcer le fond) :	19 cm	16 cm

MERCERIE	GRAND	PETIT
▪ 1 fermeture Eclair dos à dos de :	50 cm	42 cm
▪ 1 fermeture Eclair (pour la poche extérieure) de :	25 cm	20 cm
▪ Biais (uniquement pour border le haut de la poche intérieure) :	25 cm	22 cm
▪ Sangle de 40 mm de large :	2 m	1,90 m
▪ Anneau rectangulaire de 40 mm :	2	2
▪ Boucle coulissante de 40 mm :	1	1
▪ Rivets de 9 mm :	6	6
▪ Petit anneau en D de 10 mm :	1	1

Une photo sur le tissu à motifs ?

Vous pouvez opter pour un tissu avec photo imprimée pour le tissu à motifs. C'est facile à réaliser au moyen des services d'impression en ligne et cela offre un rendu unique et personnalisé.

Il vous suffit d'une belle photo numérique et quelques manipulations de fichiers pour la commande du tissu.



Pour que tout cela soit très facile, vous trouverez dans ma boutique :

- des [photos spécialement préparées pour vos sacs Cassis avec un tutoriel très simple](#),
- un autre tutoriel, très détaillé, pour [aller plus loin avec vos propres photos](#).



*Voici le modèle que je
vais réaliser avec vous
dans ce tutoriel.*



Découpe

Des **MARGES de couture de 1 cm** sont **COMPRISES** dans le patron.

Sur le patron, pour chaque pièce, la ligne de découpe est la ligne extérieure (avec une paire de ciseaux dessinée) ; la ligne de couture est également dessinée à l'intérieur.

Pièces du patron

- A. **Face** x 1 en tissu à motifs, x 1 en tissu uni, x 2 en doublure, x 2 en entoilage thermocollant
- B. **Côté** x 2 en tissu uni, x 2 en doublure, x 2 en entoilage thermocollant
- C. **Bande de fermeture Eclair** x 2 en tissu uni, x 2 en doublure, x 2 en entoilage thermocollant
- D. **Fond** x 1 en tissu uni, x 1 en doublure, x 1 en entoilage thermocollant
- E. **Fond renfort** x 1 en entoilage épais
- F. **Poche intérieure** x 1 en doublure
- G. **Poche intérieure thermocollant** x 1 en entoilage thermocollant
- H. **Poche extérieure** x 1 en doublure, x 1 en entoilage thermocollant
- I. **Attache pour anneau intérieur** x 1 en doublure

b. Fixation de l'attache sur la poche

- Placez l'attache formée sur l'endroit de la pièce Poche intérieure (F.), sur la moitié où est fixé l'entoilage thermocollant (G.), à l'emplacement indiqué sur le patron.
- Piquez proche du bord, simplement pour fixer l'attache sur la poche.



c. Réalisation de la poche

- Pliez la pièce Poche intérieure en deux sur sa hauteur, endroit contre endroit. Piquez les coutures de côté et du haut, en prenant soin de laisser une ouverture au milieu de la longueur.



- Coupez les angles pour éviter ensuite les surépaisseurs.



Echelle
2 x 2 cm

GRAND SAC SPORT CASSIS

A. Face

x 1 en tissu uni

x 1 en tissu à motifs

x 2 en doublure

x 2 en entoilage

thermocollant

EMPLACEMENT DE L'OUVERTURE DE LA POCHE

EMPLACEMENT DE LA POCHE INTERIEURE

Repère
milieu